

Wie ändere ich die Standard-Domain für Confixx ?

Um den Hostnamen von Confixx zu ändern, also dass Sie das Login unter einer anderen / neuen Domain erreichen, ist etwas kompliziert.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als Administrator in Confixx an
2. Klicken Sie im linken Menü auf "Einstellungen" -> "Standard-Domain"
3. Geben Sie hier die neue Domain ein und bestätigen Sie die Eingabe
4. Führen Sie das Confixx-Updateskript durch.

Confixx sollte nach dieser Änderung dann die neue Domain als Standard-Domain akzeptieren.

ACHTUNG:

In den Versionen ab 3.1 wird die neue Standard-Domain zwar in der Datenbank gespeichert und brav angezeigt, aber funktionieren tut sie nicht.

Grund: Sie wird nicht in die Datei `confixx_mhost.conf` als `ServerAlias` eingetragen.

Abhilfe: Die Datei `/etc/apache2/confixx_mhost.conf` zum Bearbeiten öffnen und im Bereich `<VirtualHost xxx.xxx.xxx.xxx:443>` unter die Zeile `ServerName` folgenden Zeile einfügen:
`ServerAlias die_standard_domain.tld`, wobei Sie natürlich die `_standard_domain.tld` mit Ihrem Domainnamen ersetzen müssen.

Diese Lösung ist zwar nicht sehr elegant, da die `mhost` Datei wahrscheinlich jederzeit von Confixx überschrieben werden kann, schafft aber erst einmal Abhilfe, bis der Fehler behoben ist.

Eindeutige ID: #1104

Verfasser: EUserv Support

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 11:35