


Windows Mail

Wie richte ich mein E-Mail-Konto unter Windows Mail ein ?

Bei der Einrichtung von Windows Mail werden Sie beim ersten Öffnen von Outlook durch einen Assistenten unterstützt, Alternativ erreichen Sie den Assistenten, indem Sie unter "Extras" -> "Konten" wählen und anschließend auf "Hinzufügen" klicken:



Wählen Sie hier "E-Mail-Konto" aus und klicken Sie auf "**Weiter**" um fortzufahren.

Geben Sie nun Ihren Namen ein:

Windows Mail

Ihr Name

Wenn Sie eine E-Mail-Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld "Von". Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll.

Anzeigenname:


Beispiel: Jens Mander

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Klicken Sie "**Weiter**" um fortzufahren.

Geben Sie nun Ihre vollständige E-Mail-Adresse ein, welche Sie zuvor Im Kundencenter eingerichtet haben:

Windows Mail



Internetmailadresse

An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet.

E-Mail-Adresse:

Beispiel: jemand@example.com

[Wo finde ich Informationen zu meinem E-Mail-Konto?](#)

Klicken Sie "**Weiter**" um fortzufahren.

Wählen Sie den Servertyp aus, welchen Sie verwenden wollen. Wir empfehlen die Verwendung von **IMAP**, falls Ihr Tarif dies unterstützt.

Geben Sie den zu verwendenden Posteingangs- sowie den Postausgangsserver an. Die zu verwendenden Werte finden Sie im Kundencenter unter "Email-Accounts".

Aktivieren Sie außerdem den Haken im Feld "**Ausgangsserver erfordert Authentifizierung**".

Windows Mail

E-Mail-Server einrichten

Typ des Posteingangsservers:
IMAP

Posteingangsserver (POP3 oder IMAP):
imap.euserv.de

Name des Postausgangsservers (SMTP):
smtp.euserv.de

Ausgangsserver erfordert Authentifizierung

[Wo finde ich Informationen zum E-Mail-Server?](#)

Weiter Abbrechen

Klicken Sie "**Weiter**" um fortzufahren.

Geben Sie Abschließend den zuständigen Email Account-Namen im Feld "**E-Mail-Benutzername**", sowie das dazugehörige Passwort ein. Entnehmen Sie diese Einstellungen bitte dem Kundencenter unter "Email-Accounts".

Windows Mail

Internetmailanmeldung

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben.

E-Mail-Benutzername: pop??????-???

Kennwort:

Kennwort speichern

Weiter Abbrechen

Klicken Sie "**Weiter**" um fortzufahren, klicken Sie anschließend "**Fertig stellen**" um die Einrichtung abzuschließen.

Eindeutige ID: #1133

Verfasser: EUserv Support

Letzte Änderung der FAQ: 2012-07-20 13:55